

## Guia de Otimização do Windows XP HOME e Profissional

### 0. Instale o Windows em Modo de PC Standard

1. Quando você vê a instalação aperte F6 (drive de terceiro de SCSI ou RAID ) aperte F5 ao invés de F6.
2. Você verá, aperte F2 para Recuperação Do sistema Automático, (não aperte F2).
3. Depois você verá uma lista.
4. Aperte a seta do teclado PARA CIMA, para realçar o PC Standard.

Ao instalar, tenha certeza que você instalou todos mais recentes drivers para seu Hardware. Isto é vital!

### 1. Desativar os Efeitos Visuais

1. Clique com o botão direito do mouse na sua área de trabalho, e então clique em Propriedades.
2. Clique no menu de aparência.
3. No menu de Janelas e Botões, selecione o tema clássico do Windows.
4. Aperte o botão de Efeito Visuais.
5. Desabilite todas as opções (deixe ClearType ativo em 'Usar este método para suavizar as bordas das Fontes')
6. clique em OK

### 2. Configurar Agendamento do Processador de Serviços de segundo plano

1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades.
2. Clique no menu Avançado.
3. Para "Agendamento do Processador" para Serviços de segundo Plano
4. Clique em OK.

### 3. Otimizar Arquivo de Troca de Memória Virtual

1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades.
2. Clique no menu Avançado.
3. No menu: Clique configuração, depois avançado, Memória Virtual, Alterar
4. Dependendo de quanto RAM você tem atualmente é o que você vai Selecionar aqui: Se você tem 256MB RAM selecione 512 para Min e Max Se você tem 512MB RAM selecione 768 para Min e Max Se você tem 1024MB RAM selecione 1536 para Min e Max
5. Uma vez que você Configurou
6. Clique em OK
7. E então clique em OK de novo.

### 4. Desativar o Sistema Restauração

1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades.
2. Clique no menu de Restauração do Sistema, Configuração.
3. Clique em “Desativar restauração do Sistema em todas as unidades”
4. Clique em OK.

#### 5. Desativar Relatório de Erro

1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades.
2. Clique no menu Avançado.
3. Clique em relatórios de Erros.
4. Clique "Desativar relatórios de Erro"
5. Clique em OK.

#### 6. Fixar Computador Standard PC NOT ACPI PC

NOTA: Isto só é necessário se você deseja remover ACPI depois da instalação.

Se você seguiu passo do zero, você não precisa fazer esta etapa. Também, assegure-se de fazer uma restauração do seu sistema e um Backup de qualquer coisa importante, antes de fazer este passo.

1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades.
2. Clique no menu de Hardware.
3. Clique no Botão de Gerenciador de Dispositivos.
4. Dê um duplo clique em Computador.
5. Clique com o botão direito do mouse em ACPI PC Standard e escolha Atualizar driver.
6. Escolha “Instale o software em um Local Específico (Avançado)”
7. Clique próximo.
8. Escolha “não pesquise. Eu escolherei o driver para instalar”.
9. Clique próximo.
10. Escolha o PC Standard da lista.
11. Clique próximo.
12. Clique em OK.

#### 10. Habilite DMA em todos os Controladores de Disco

1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades.
2. Clique no menu de Hardware.
3. Clique no Botão de Gerenciador de Dispositivos.
4. Dê um duplo clique em controladores de IDE ATA/ATAPI.
5. Clique com o botão direito do mouse em canal IDE Primário e escolha Propriedades.
6. Clique no menu de configurações Avançadas.
7. Escolha o Modo de Transferência: DMA se Disponível.
8. Clique em OK.
9. Clique com o botão direito do mouse em canal IDE Secundário e escolha Propriedades.
10. Clique no menu de configurações Avançadas.
11. Escolha o Modo de Transferência: DMA se Disponível.
12. Clique em OK.

#### 11. Desative PRG que Inicialização em Registro

1. Clique no botão iniciar.
2. Clique em executar.
3. Abrir: MSCONFIG e pressione [ENTER].
4. Clique no menu Inicializar.
5. Desative qualquer coisa que você acha que você não precisa.
6. Clique em OK.
7. Sair MSCONFIG.

## 12. Desativar itens Iniciante em todos programas no menu inicial

1. Clique no botão de iniciar com o botão direito do mouse e escolha Abrir.
2. Dê um duplo clique em Programas.
3. Dê um duplo clique em Inicializar.
4. Apaga qualquer coisa que você acha que você não precisa.
5. Fecha a janela.

## 13. Otimizar Serviços De sistemas

1. Clique no Botão iniciar.
2. Clique em executar.
3. Abrir: SERVICES.MSC e pressione [ENTER].
4. Ative seus serviços em:

Alerta: automática.

Cliente de DHCP: Automático.

Cliente de DNS: Automático.

Log de eventos: Automático.

IMAPI CD-Burning: Automático.

ICF/ICS: Automático.

Gerenciador de Discos lógicos: Automático.

Plug and play: Automático.

Spooler de impressão: Automático.

Gerenciador de Conexão de Acesso remota automático: Automático.

Chamada de Procedimento remoto: Automático.

Roteamento e Acesso Remoto: Automático.

Logon secundário: Automático.

Gerenciador de contas de segurança: Automático.

Servidor: Automático.

Detecção do Hardware do Shell: Automático.

Notificação de Eventos de sistema: Automático.

Auxiliar NetBIOS TCP/IP: Automático.

Telefonia: Automático.

Gerenciador de Upload: Automático.

Áudio do Windows: Automático.

Assistente de aquisição de imagem do Windows: Automático.

Testador de instrumentação de gerenciamento do Windows: Automático.

Horário Windows: Automático.

Configuração zero sem fio: Automático.

Estação de trabalho: Automático.

Acesso de Dispositivo de Interface humano: Automático.

Serviço 'Gateway de camada de aplicativo': Manual.

Aplicativo do Sistema: Manual.

Serviço de criptografia: Manual.

Conexões de rede: Manual.

Gerenciador de conexão de acesso remoto: Manual.

Serviço de descoberta SSDP: Manual.

Host de dispositivo Plug and Play universal: Manual.

Todos os outros Desativados.

5. clique em OK.

16. Fixar Tema do Windows em CLÁSSICO  
L

1. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, e clique em Propriedades.
2. Clique no menu Temas
3. Fixar tema em tema clássico do Windows.
4. clique em OK.

#### 17. Desativar Indexando todos NTFS do drives

1. Dê um duplo clique em Meu Computador.
2. Clique com o botão direito do mouse em disco rígido e escolha Propriedades.
3. Na Caixa de Checagem "Indexar disco para agilizar pesquisa de arquivo " Deixe desabilitado.
4. Clique em OK.

#### 18. Executar diskperf -n

1. Clique no Botão de iniciar.
2. Clique Executar.
3. Digite DISKPERF -N e pressione [ENTRE].

#### 19. Desativar execução automática em todos os drives de CD-ROM

1. Dê um duplo clique em Meu Computador.
2. Clique com o botão direito do mouse no drive de CD-ROM e escolha Propriedades.
3. Clique no menu de execução automática.
4. Para o resto dos passos você precisa passar por cada um dos tipos:  
Arquivos de música, Imagens, Arquivos de Vídeo, Conteúdo Misto, CD de Música, e CD vazio.  
Estes são os passos:

- A. Escolha Seleccione uma ação a ser executada (a cima).
- B. Escolha "nenhuma ação da lista".

5. clique em OK.

#### 20. Desativar o Messenger MSN

1. Dê um duplo clique no ícone do MSN.
2. Avance direto para Internet e assine, e cancele.
3. Quando o MSN abrir, clique no menu Ferramentas/ Opções ou então Preferências.
4. Desabilite ' Executar o Messenger automaticamente quando eu fizer logon no Windows'.

#### 21. Desativar Proteção de Tela

1. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, e então clique em Propriedades.
2. clique no menu de proteção de Tela.
3. Fixar proteção de tela em Nenhum.
4. Pressione o botão de Energia.
5. Fixe todas as opções para NUNCA fechar automaticamente!

## 22. Desativar Papel de parede.

1. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, e então clique Propriedades.
2. Clique no menu da área de trabalho.
3. Onde diz Plano de Fundo, escolha Nenhum.
4. Clique em OK.

## 23. Desabilite Sons Dos sistemas

1. Clique no Botão Iniciar.
2. Clique Configurações.
3. Clique em Painel de Controle
4. Dê um duplo clique em Sons e Dispositivos de Áudio.
5. Clique no menu de Sons.
6. Para Esquema de Som, e escolha " Nenhum Som ".
7. Clique em OK.

## 24. Atualização do Windows

1. Dê um duplo clique em Internet Explorer na área de trabalho.
2. Na barra de menu selecionar ferramentas/ Windows update.
3. Siga instruções.
4. Se atualização lhe disser para reiniciar agora feche seus aplicativos e Responda Sim!

## 25. Instalação de Programas

Não instale qualquer programa que você não usará. Só instale programas que você DEPENDE dele para o que você faz em seu computador.

Programas que assumem o controle do PC “como anti vírus” pode ocasionar paradas na usinagem de peças com extensa linhas de CódigoG deixe seu anti vírus e outros programas que ficam residentes em memória desabilitado quando for executar qualquer programa de usinagem.

Mantendo seu PC Limpo, manterá seu sistema rápido e estável.

## 26. Manutenção do disco rígido

1. Dê um duplo clique em Meu Computador.
2. Clique com o botão direito do mouse em disco rígido e escolha Propriedades.
3. Clique no menu de Ferramentas.
4. Verificação de erros. 'Verificar agora' Antes da Desfragmentação!
5. Clique em desfragmentar agora, DEPOIS QUE Verificar se tem erros na opção "completamente."
6. Clique em OK.

Obs: Se você pensar que seu PC não é mais PC e sim uma maquina, Se pensar desta forma não vai ter nenhum problema!